





Integrali multipli

Corso di Matematica 2
2015/2016
Corso di studi in Ingegneria Civile - Ambiente e
Territorio

Introduzione

Se prendiamo una funzione non costante, la regione delimitata dal suo grafico ed il piano xy non è un parallelepipedo e dobbiamo definire il suo volume. Cominciamo con il caso in cui il dominio della funzione sia comunque un rettangolo. Si definisce cilindroide la regione sopra il rettangolo R e sotto il grafico di f :

$$V = \{(x, y, z \in \mathbb{R}^3 : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d, 0 \leq z \leq f(x, y))\}$$


Somme di Riemann

Analogamente al caso del calcolo di un'area sottesa ad una curva, possiamo calcolare il volume di un cilindroide come il limite dei volumi approssimanti: le somme di Riemann. Consideriamo una funzione f definita e *limitata* su un rettangolo chiuso e limitato. Supponiamo (solo inizialmente) che la funzione sia positiva e chiamiamo V il solido compreso tra R e il grafico di f :

$$V = \{(x, y, z \in R^3 : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d, 0 \leq z \leq f(x, y))\}$$

Il primo passo consiste nel dividere R in sottorettangoli, dividendo l'intervallo $[a, b]$ in n sottointervalli $[x_{i-1}, x_i]$ con $n + 1$ punti $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$. Analogamente dividiamo l'intervallo $[c, d]$ (sull'asse delle y) in m sottointervalli $[y_{j-1}, y_j]$ con $m+1$ punti $c = y_0 < y_1 < y_2 < \dots < y_m = d$. Tracciando le $n+1$ rette parallele all'asse y di equazione $x = x_i$ e le $m+1$ rette parallele all'asse x di equazione $y = y_j$, otteniamo una partizione di R in $n \cdot m$ sottorettangoli di R ,

$$R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] = \{(x, y) : x_{i-1} \leq x \leq x_i; y_{j-1} \leq y \leq y_j\}$$

ciascuno di area $A_{ij} = (x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})$.



Somme di Riemann

Se $f \geq 0$ una sua somma di Riemann rappresenta il volume della regione formata da parallelepipedi affiancati (pluri-parallelepipedo).

Definizione:

chiamiamo *ampiezza della partizione* la lunghezza della più grande diagonale di un sottorettangolo della suddivisione:

$$\delta_P = \max \left\{ \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_j - y_{j-1})^2} : i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m \right\}$$



Somme di Riemann

Scegliamo ora un *punto base* (x_{ij}^*, y_{ij}^*) in ognuno dei rettangoli R_{ij} , e consideriamo un parallelepipedo di base R_{ij} e altezza $f(x_{ij}^*, y_{ij}^*)$. Il volume di questo parallelepipedo è pari all'area del rettangolo di base per l'altezza, vale a dire $f(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \cdot A_{ij}$. Ora compiamo questa operazione per ciascuno dei rettangoli R_{ij} della suddivisione e sommiamo i volumi dei parallelepipedi corrispondenti: otteniamo la quantità

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \cdot A_{ij}$$

che possiamo interpretare come un'approssimazione del volume totale di V .

Definizione



Chiamiamo *somma di Riemann* della funzione f , corrispondente alla suddivisione di R nei sottorettangoli R_{ij} e alla scelta di *punti base* $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \in R_{ij}$, la somma

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \cdot A_{ij}$$


Somme di Riemann

Oltre alle somme di Riemann possiamo definire la *somma inferiore* e la *somma superiore*, relative alla partizione P :


$$s(P) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m_{ij} \cdot A_{ij} \quad m_{ij} = \inf_{R_{ij}} f$$
$$S(P) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{ij} \cdot A_{ij} \quad M_{ij} = \sup_{R_{ij}} f$$



(a) $m = n = 4$, $V \approx 41.5$



(b) $m = n = 8$, $V \approx 44.875$



(c) $m = n = 16$, $V \approx 46.46875$

Convergenza delle Somme di Riemann

Esse rappresentano l'approssimazione per difetto e per eccesso del volume V : si ha infatti, per ogni scelta dei punti base,

$$s(P) \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \cdot A_{ij} \leq S(P)$$

Infatti, per definizione

$$m_{ij} \leq f(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \leq M_{ij}$$

Diciamo che le somme di Riemann della funzione f convergono al limite S quando l'ampiezza della suddivisione tende a zero se, fissato un qualunque $\varepsilon > 0$, possiamo trovare $\delta > 0$ per cui, comunque si prenda una suddivisione di ampiezza $\delta_P < \delta$ e comunque si scelgano i punti base (x_{ij}^*, y_{ij}^*) , la somma di Riemann corrispondente differisca da S per una quantità minore di ε :

$$\delta_P < \delta \quad \Rightarrow \quad \left| \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \cdot A_{ij} - S \right| < \varepsilon$$

Quando tale limite esiste, il suo valore definisce l'integrale doppio della funzione f sul rettangolo R .

Definizione di Integrale doppio

Definizione

L'integrale doppio di f sul rettangolo R è

$$\iint f(x, y) dx dy = \lim_{\delta_P} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \cdot A_{ij}$$

quando il limite delle somme di Riemann esiste. In tal caso diciamo che la funzione è *integrabile* sul rettangolo.

Chiamiamo *volume (con segno)* della regione solida V compresa tra il grafico di $z = f(x, y)$ e il rettangolo R il valore del limite. Nel caso di funzioni *positive* l'integrale definisce il volume del solido V :

$$f \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Volume}(V) = \iint f(x, y) dx dy$$

Teorema. *Una funzione limitata è integrabile sul rettangolo se e soltanto se l'estremo superiore delle somme inferiori, fra tutte partizioni del rettangolo, è uguale all'estremo inferiore delle somme superiori fra le partizioni. Tali estremi sono a loro volta uguali all'integrale doppio.*

L'esistenza dell'integrale, dunque, significa che, al tendere a zero della massima ampiezza dei rettangoli della suddivisione di R , i volumi (con segno) di tutti i possibili pluri-parallelepipedi tendono ad un limite comune.



Calcolo di integrali doppi su rettangoli

Per calcolare gli integrali doppi, così come capita per quelli semplici, non si applica praticamente mai la definizione di somma di Riemann, ma ci si riduce al calcolo di due integrali semplici. Per fare questa riduzione occorre la nozione di *integrazione parziale*, operazione che corrisponde alla *derivazione parziale*.

Data la funzione

$$f: [a, b] \times [c, d] \rightarrow R$$

integrare parzialmente rispetto a x significa integrare rispetto a $y \in [c, d]$ la famiglia delle tracce di f ad $x \in [a, b]$ fissato.



Esempio

Se $f(x, y) = x^2y^3$ e $[a, b] \times [c, d] = [1, 3] \times [0, 1]$ otteniamo, per ogni valore fissato di $x \in [1, 3]$

$$\int_0^1 x^2 y^3 dy = \left[x^2 \frac{y^4}{4} \right]_{y=0}^{y=1} = \frac{x^2}{4}$$

Integrando parzialmente la funzione $z = f(x, y)$ rispetto alla variabile y otteniamo una nuova funzione A della sola variabile x :

$$A(x) = \int_c^d f(x, y) dy, \quad x \in [a, b]$$

Questo integrale viene chiamato *integrale iterato* e il suo valore è un numero, che ha un preciso significato geometrico. Infatti, se prendiamo per buono il *Principio di Cavalieri* secondo il quale se due regioni solide hanno sezioni trasversali corrispondenti di uguale area, allora hanno lo stesso volume, possiamo interpretare l'integrale iterato come il volume del solido V :

$$\text{Volume } (V) = \int_a^b A(x) dx$$

Teorema (formule di riduzione)

Teorema

Se f è continua sul rettangolo $R = [a, b] \times [c, d]$ allora è integrabile e l'integrale doppio è uguale all'integrale iterato:

$$\iint f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

Esempio 1

Su $R = [1, 2] \times [0, \pi]$, si calcoli l'integrale della funzione $f(x, y) = x \sin y$

$$\int_1^2 x \left(\int_0^\pi \sin y dy \right) dx$$

Esempio 2

Si calcoli il volume del solido V che giace sotto il grafico di $z = y^2 - x^2$ e sopra il quadrato $R = [-1, 1] \times [1, 3]$

Integrazione su domini generici

La definizione e la teoria che abbiamo sviluppato finora, e in particolare il Teorema di riduzione, ci permettono di integrare le funzioni continue sui rettangoli. D'altra parte, nelle applicazioni, capita di frequente di voler integrare delle funzioni su domini che non siano rettangoli.

Teorema. *Un sottoinsieme limitato D del piano è misurabile secondo Peano–Jordan se e soltanto se l'estremo superiore delle aree dei poligoni contenuti in D eguaglia l'estremo inferiore delle aree di quelli contenenti D e i due valori sono uguali all'area.*

Proprietà dell'integrale doppio

$$\textcircled{1} \iint_D [f + g] \, dx \, dy = \iint_D f \, dx \, dy + \iint_D g \, dx \, dy;$$

$$\textcircled{2} \iint_D c f \, dx \, dy = c \iint_D f \, dx \, dy.$$




Proprietà di
linearità

$$\textcircled{1} \text{ Se } f \leq g \text{ allora } \iint_D f \, dx \, dy \leq \iint_D g \, dx \, dy;$$

$$\textcircled{2} |f| \text{ è integrabile su } D \text{ e } \left| \iint_D f \, dx \, dy \right| \leq \iint_D |f| \, dx \, dy.$$

Proprietà di
monotonia

Integrazione su regioni semplici



Definizione

Una regione $D \subset \mathbb{R}^2$ è detta *y-sempllice* se è compresa tra i grafici di due funzioni della variabile x , cioè se è del tipo

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

Quindi l'area di una regione semplice è data dalla formula:

$$\text{Area}(D) = \int_a^b [g_2(x) - g_1(x)] dx$$

Analogamente si possono definire le regioni *x-semplci* come quelle del tipo

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d, h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$


Teorema (formule di riduzione)

Ogni funzione f continua su un insieme semplice D è integrabile su D . inoltre valgono le formule di riduzione:

$$D \text{ y - semplice} \quad \Rightarrow \quad \iint f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

$$D \text{ x - semplice} \quad \Rightarrow \quad \iint f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{h_1(x)}^{h_2(x)} f(x, y) dx \right) dy$$


Esempi



Calcoliamo

$$\iint (x + y^2) dx dy$$

nel dominio D rappresentato in figura



Calcoliamo

$$\iint (e^{y^2}) dx dy$$



nel dominio D rappresentato in figura

Integrazione su domini non semplici


Teorema. Supponiamo che gli insiemi semplici D_1, D_2, \dots, D_k non abbiano, a due a due, punti in comune oltre ad una parte della frontiera. Allora ogni funzione continua sull'unione $D = D_1 \cup D_2 \cup \dots \cup D_k$ è integrabile e si ha:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \dots + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$$

Possiamo usare il Teorema di additività rispetto al dominio per estendere le nostre capacità di calcolo a tutte le regioni che non sono necessariamente semplici, ma che possono essere suddivise in un numero finito di sottoregioni semplici. Tali domini verranno detti *semplicemente decomponibili*.



Esempio



Il dominio D può essere visto come unione di tre domini semplici, così definiti:

$$D_1 = \{(x, y): -1 \leq x \leq 0, -1 \leq y \leq 1 + x^2\},$$

$$D_2 = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq -\sqrt{x}\}$$

$$D_3 = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq 1 + x^2\}$$

10/3

$$\text{Area}(D) \iint_D dx dy = \iint_{D_1} dx dy + \iint_{D_2} dx dy + \iint_{D_3} dx dy$$

Applicazioni dell'integrale doppio

Il procedimento di passaggio al limite utilizzato per definire l'integrale suggerisce una metodologia generale per calcolare quantità di interesse in molte applicazioni, dalla geometria, alla probabilità e alla fisica, attraverso il passaggio al limite da un problema discreto (cioè con un numero finito di parti) ad un problema continuo.

Consideriamo una lamina che occupa una regione D del piano. Dire che la densità (superficiale) della lamina è costantemente uguale a ρ_0 , significa dire che rapporto fra la massa contenuta in un rettangolo $R \subset D$ e l'area di R è costante:



$$\frac{\text{massa}(R)}{\text{Area}(R)} = \rho_0$$

Se invece tale rapporto non è costante, possiamo considerare il rapporto $\text{massa}(R)/\text{Area}(R)$ come una densità media e definire la densità nel punto (x, y) come il limite (se esiste)

$$\rho(x, y) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{\text{massa}(R_\delta(x, y))}{\text{Area}(R_\delta(x, y))}$$

al tendere a zero della diagonale δ del rettangolo $R_\delta(x, y)$ contenente il punto (x, y) ,

Densità



Ora, rovesciando il punto di vista, supponiamo di conoscere la funzione densità puntuale e di volerne dedurre la massa totale della lamina, o di una sua porzione: possiamo utilizzare il procedimento di approssimazione tramite le somme di Riemann. Suddividiamo infatti un rettangolo contenente D in sottorettangoli R_{ij} e poniamo ρ uguale a zero fuori da D .

Se il rettangolino R_{ij} è molto piccolo, e se la densità è una funzione continua, possiamo pensare che ρ sia approssimativamente costante in R_{ij} .

La massa contenuta nel rettangolino sarà quindi circa

$$\text{massa}(R_{ij}) \sim \rho(x_{ij}, y_{ij}) \cdot \text{Area}(R_{ij})$$

e la massa totale sarà approssimativamente una somma di Riemann:

$$\text{massa}(D) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \text{massa}(R_{ij}) \sim \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \rho(x_{ij}, y_{ij}) \text{Area}(R_{ij})$$

Dal caso discreto al caso continuo

Se la funzione ρ è integrabile su D , le somme di Riemann convergono, al tendere a zero dell'ampiezza della partizione, verso l'integrale doppio di f su D , che è quindi la massa della lamina:

$$massa(D) = \iint_D \rho(x, y) dx dy$$

Il ragionamento esposto qui sopra si può ripetere, oltre al caso della massa, anche ad altre grandezze fisiche. Per esempio, se una carica elettrica è distribuita su una regione piana D , si parlerà della funzione *densità di carica* (prima media e poi, passando al limite, puntuale) $\sigma(x, y)$ (in unità di carica per unità di superficie). Nota σ , si può calcolare la carica totale attraverso l'integrale:

$$Q = \iint_D \sigma(x, y) dx dy$$

Baricentro

Per un sistema di n punti nel piano, di masse m_i e posizioni $P_i(x_i, y_i)$, le coordinate del baricentro sono:

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i y_i$$

Consideriamo una lamina piana, avente densità superficiale di massa variabile (e continua) $\rho(x, y)$, che occupa una regione D : determiniamone il baricentro.

A tale fine, ragioniamo approssimando la lamina con un sistema finito di punti materiali (il cui numero tenderà poi all'infinito);

Consideriamo una partizione di D in rettangolini R_{ij} . Il sistema di punti approssimante è dato dai punti $P_{ij}(x_{ij}, y_{ij})$ aventi masse $m_{ij} = \rho(x_{ij}, y_{ij}) \cdot \text{Area}(R_{ij})$, dove i punti $P_{ij}(x_{ij}, y_{ij})$ sono punti base arbitrariamente scelti nei rettangolini R_{ij} . La coordinata x del baricentro di tale sistema di punti è:

$$\bar{x} = \frac{1}{\text{massa}(D)} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m m_{ij} \cdot x_{ij} = \bar{x} = \frac{1}{\text{massa}(D)} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \rho(x_{ij}, y_{ij}) \cdot \text{Area}(R_{ij}) \cdot x_{ij}$$

Nel secondo membro si può riconoscere una somma di Riemann della funzione $f(x, y) = x \cdot \rho(x, y)$

Dal caso discreto al caso continuo

Se la funzione $f(x, y) = x \cdot \rho(x, y)$ è integrabile, possiamo passare al limite al tendere a zero dell'ampiezza della suddivisione, ottenendo

$$\bar{x} = \frac{1}{\text{massa}(D)} \iint_D \rho(x, y) \cdot x \cdot dx dy$$
$$\bar{y} = \frac{1}{\text{massa}(D)} \iint_D \rho(x, y) \cdot y \cdot dx dy$$

Ricordando l'espressione della massa D , otteniamo:

$$\bar{x} = \frac{\iint_D \rho(x, y) \cdot x \cdot dx dy}{\iint_D \rho(x, y) dx dy}$$

$$\bar{y} = \frac{\iint_D \rho(x, y) \cdot y \cdot dx dy}{\iint_D \rho(x, y) dx dy}$$

In particolare, se la densità è costante, allora si elide dalla frazione e si ottengono le coordinate del baricentro geometrico o centroide di D :

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x \cdot dx dy}{\iint_D dx dy}$$

$$\bar{y} = \frac{\iint_D y \cdot dx dy}{\iint_D dx dy}$$

Momento d'inerzia

Con un ragionamento del tutto analogo si perviene alla definizione dei *momenti di inerzia* di una distribuzione piana di massa. Il momento di inerzia di una particella di massa m rispetto a un asse è definito come mr^2 dove r è la distanza della particella dall'asse; ad esempio il momento di inerzia rispetto all'asse y è mx^2 . Fisicamente esso misura la resistenza del punto a mettersi in rotazione attorno all'asse in considerazione. Se consideriamo una lamina piana di densità $\rho(x, y)$ che occupa la regione D , i *momenti di inerzia rispetto agli assi x e y* della lamina sono:

$$I_x = \iint_D \rho(x, y) \cdot y^2 dx dy, \quad I_y = \iint_D \rho(x, y) \cdot x^2 dx dy$$

Il *momento di inerzia polare*, relativo all'asse ortogonale al piano e passante per l'origine:

$$I_O = \iint_D \rho(x, y) \cdot (x^2 + y^2) dx dy,$$

Cambiamento di variabili

Spesso conviene esprimere un Dominio D rispetto a cui calcoliamo un integrale doppio delle variabili x e y , attraverso un nuovo dominio T , sfruttando eventuali simmetrie sia del dominio di integrazione che della funzione integranda.

Un cambiamento di variabili è una funzione

$$T: (u, v) \in \mathbb{R}^2 \mapsto (x(u, v), y(u, v)) \in \mathbb{R}^2$$

Consideriamo una funzione T , lineare dal piano uv al piano xy :

$$T \left(\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} au + bv \\ cu + dv \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Per via della linearità, T trasforma parallelogrammi del piano uv in altri parallelogrammi del piano xy .

Vi è un rapporto costante tra l'area di un parallelogramma S e quella della sua immagine $T(S)$, il cui fattore di proporzionalità è il modulo del determinante della matrice associata A :

$$\text{Area}(T(S)) = \det A \cdot \text{Area}(S)$$

Cambiamento di variabili

Cosa succede se S non è un parallelogramma? Dato che una funzione lineare manda parallelogrammi in parallelogrammi, allora manda poligoni in poligoni, mantenendo il medesimo fattore di proporzionalità fra l'area del poligono e quello della sua immagine. In particolare, manda poligoni inclusi in S in poligoni inclusi in $T(S)$ e ugualmente per quelli contenenti S , che hanno immagine contenente $T(S)$. Perciò possiamo concludere in base alla definizione di misura secondo Peano–Jordan che la relazione di proporzionalità fra l'area di un insieme e quella della sua immagine vale per tutti gli insiemi dotati di area.

Definizione

Se T è una funzione lineare, allora, per ogni insieme S , misurabile secondo Peano Jordan, si ha

$$\text{Area}(T(S)) = \det(J_T) \cdot \text{Area}(S)$$

dove $J_T = A$ è la matrice associata, nonché la matrice jacobiana di T .

La matrice jacobiana della funzione

$$T: (u, v) \in \mathbb{R}^2 \mapsto (x(u, v), y(u, v)) \in \mathbb{R}^2$$

è:

$$J_T(u, v) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{bmatrix}$$

Teorema del cambiamento di variabili

Se $T: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ è una trasformazione di classe C^1 , $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ che sia:

- biunivoca da un aperto misurabile S del piano uv in un aperto misurabile $T = T(S)$ del piano xy ;
 - Con jacobiano sempre non nullo e limitato
- (una trasformazione che gode di queste proprietà si chiama anche diffeomorfismo)

Allora, $\forall f: T \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile su T , vale la formula:


$$\iint_T f(x, y) dx dy = \iint_S f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

Integrali doppi in coordinate polari

Quando il dominio T è un disco, una corona, un settore circolare, per risolvere l'integrale doppio, conviene utilizzare le coordinate polari. In questo modo le regioni corrispondono, attraverso il cambiamento di variabili $T(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$ a rettangoli del piano $\rho\theta$ detti anche rettangoli polari.

La trasformazione in coordinate polari ha jacobiano:

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \theta)} \right| = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{vmatrix} = \rho$$



Lo jacobiano è dunque una funzione limitata sui limitati del piano $\rho\theta$ ed è diverso da zero *tranne nei punti con $\rho = 0$* . La trasformazione è biunivoca, *tranne nei punti del piano $\rho\theta$ con $\rho = 0$* , che vengono tutti mandati nell'origine del piano xy . Dunque sono soddisfatte le ipotesi del Teorema relativo al cambiamento di variabili nell'integrale.

Teorema del passaggio a coord. polari

Sia $T(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$. Sia $S \subset (0, +\infty) \times (0, 2\pi)$ un aperto misurabile del piano $\rho\theta$ e sia $T = T(S)$.

Allora $\forall F: T \rightarrow R$ integrabile su T , vale la relazione

$$\iint_T f(x, y) dx dy = \iint_S f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta$$

